


Nieuwe POP instellingen, in outlook naar account gaan en enkel de servergegevens wijzigen naar mail.effix.be voor zowel inkomende als uitgaande.

E-mailaccount wijzigen



Instellingen voor internet-e-mail
Al deze instellingen zijn vereist om de e-mailaccount te kunnen gebruiken.

Gebruikersgegevens
Naam: christophe
E-mailadres: christophe@dezigndcrew.com

Servergegevens
Type account: POP3
Server voor inkomende e-mail: mail.effix.be
Server voor uitgaande e-mail (SMTP): mail.effix.be


Aanmeldingsgegevens
Gebruikersnaam: christophe@dezigndcrew.com
Wachtwoord: *****
 Wachtwoord onthouden
 Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Accountinstellingen testen
Nadat u de gegevens op dit scherm hebt ingevuld, is het raadzaam de account te testen door op de onderstaande knop te klikken. (Hiervoor is een netwerkverbinding vereist)
Accountinstellingen testen...

Meer instellingen...

< Vorige **Volgende >** Annuleren

Klik dan rechtsonder op meer instellingen en u krijgt onderstaande te zien:



Instellingen voor internet-e-mail


Algemeen Server voor uitgaande e-mail Verbinding Geavanceerd

E-mailaccount
Typ de naam waarmee u naar deze account wilt verwijzen, bijvoorbeeld 'Werk' of 'Microsoft e-mailserver'.
christophe@dezigndcrew.com

Overige gebruikersgegevens
Organisatie:
Antwoordadres:

OK Annuleren

Klik op server voor uitgaande e mail:



Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Verbinding Geavanceerd

Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist

Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail

Aanmelden met

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Wachtwoord onthouden

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Aanmelden bij server voor inkomende e-mail voordat e-mail wordt verzonden

OK Annuleren

Vink bovenstaande aan en druk op ok. Nadien terug op meer instellingen klikken en je krijgt terug bovenstaand scherm. Ga ditmaal naar geavanceerd en doe onderstaande



Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Verbinding Geavanceerd

Poortnummers van de server

Inkomende e-mail (POP3):

Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)

Uitgaande e-mail (SMTP):

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:

Time-outs voor de server

Kort Lang 1 minuut

Bezorging

Een kopie van berichten op de server achterlaten

Van server verwijderen na dagen

Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items

OK Annuleren

110 voor inkomende poort

587 voor uitgaande email smtp poort

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding vinkt u automatisch aan.

Druk op OK en op volgend scherm naar de knop volgende klikken, alles zou moeten werken nu.